

体感单人答题

操作手册

2024年04月22日





目录

第 1 章 操作说明	3
1.1 软件安装.....	3
1.2 软件更新.....	3
1.3 退出软件.....	4
第 2 章 系统功能介绍.....	5
2.1 基础设置.....	5
2.2 系统设置.....	5
2.2.1 高级设置	5
2.2.2 答题设置	6
2.2.3 安全设置	7
2.2.4 体感设置	7
2.3 设计模式.....	7
2.4 打开素材.....	8
第 3 章 软件操作与使用.....	10

第 1 章 操作说明

1.1 软件安装

拿到软件安装压缩包（例如：体感单人答题-横屏 V1.4.0.1.zip）将压缩包进行解压后，文件夹里会有两个安装文件。

名称	修改日期	类型	大小
 2024-体感单人答题-使用说明.docx	2024/4/22 10:22	Microsoft Word ...	49 KB
 安装第1步 (已经安装该插件的机器不用...	2018/1/11 20:38	应用程序	68,359 KB
 安装第2步: 体感单人答题-横屏V1.4.0.1....	2024/4/22 9:08	应用程序	32,207 KB
 安装说明.txt	2024/4/22 10:23	文本文档	1 KB

分别按顺序安装：

- 安装第 1 步（已经安装该插件的机器不用再重复安装）：.Net4.5.exe,支持 win 系统。
- 安装第 2 步：体感单人答题-横屏 V1.4.0.1.exe 安装该程序时更改安装位置移到 D 盘或者其它目录不要安装到 C 盘即可。
- 安装成功后桌面会出现两个快捷方式：“体感单人答题”用于打开软件展示界面。“素材管理”用于打开软件中各种视频、图片位置，可对其进行更改。



1.2 软件更新

先备份“素材”文件夹，该步骤主要针对更改过内容的素材，然后双击“unins000”卸载完成后再安装提供的新版本，把新版本安装位置里面的“素材”换成自己原来备份的。

名称	修改日期	类型	大小
logs	2024/4/22 9:25	文件夹	
MonoBleedingEdge	2024/4/22 9:24	文件夹	
素材	2024/4/22 9:33	文件夹	
体感单人答题_Data	2024/4/22 9:25	文件夹	
1.png	2024/4/22 9:30	PNG 文件	4,218 KB
unins000.dat	2024/4/22 9:25	DAT 文件	22 KB
unins000.exe	2024/4/22 9:24	应用程序	772 KB
UnityCrashHandler64.exe	2024/4/20 17:50	应用程序	1,204 KB
UnityPlayer.dll	2024/4/20 17:50	应用程序扩展	28,782 KB
素材管理.exe	2022/12/8 17:39	应用程序	17 KB
体感单人答题.exe	2024/4/20 17:50	应用程序	639 KB

1.3 退出软件

双击任何页面左上角输入密码“1234”选择最后一个“退出软件”。



第 2 章 系统功能介绍

2.1 基础设置

在进入系统后双击页面左上角就会弹出一个输入密码界面，输入密码（默认是 1234）成功后进入系统设置界面，系统功能有系统设置、设计模式、注册软件、退出软件四个基础配置。

2.2 系统设置

2.2.1 高级设置

- 启用屏保：勾选即启用；屏保功能是当没有人操作触摸机的时候，自动全屏播放图片，屏保支持图片，素材文件需放在素材文件夹中；图片支持格式 png、jpg。在操作系统桌面→打开快捷方式“素材管理”，打开文件夹，文件夹默认路径是：(D:\SzDsTouch\体感单人答题\素材\屏保广告)，进入“屏保广告”，将图片复制到此文件夹即可。
- 启用背景音乐：启用背景音乐打开软件时就会播放该背景音乐。在操作系统桌面→打开快捷方式“素材管理”，打开文件夹，文件夹默认路径是：(D:\SzDsTouch\体感单人答题\素材\背景音乐)，进入“背景音乐”，将背景音乐复制到此文件夹即可。
- 启用自动关机：设置自动关机时间，设置时间时鼠标点击分钟位置再进行增加或者减少可更改分钟，鼠标点击秒钟位置才会对秒钟进行增加或减少操作，若整个选中只会更改秒钟。
- 自动返回首页：抓捕结束后开启自动返回首页是在答题结束后的多少时间内会直接返回首页。



2.2.2 答题设置

答题的基本设置，答题时间、答题总题数。



2.2.3 安全设置

- 启用密码：勾选启用进入该页面时需要输入密码，默认密码是“1234”，不启用则直接进入系统设置，设置新密码后需要重新启动才可以使用。
- 启用设计模式：对系统的页面内容位置大小的设置。



2.2.4 体感设置

体感人物显示设置，勾选即启用，识别距离可设置 0.1 米至 15 米。



2.3 设计模式

设计模式即可对系统页面进行位置大小的改动，在选中要调整的模块后在左上方有调整选项，也可以进行手动调整。设计完成后保存调整，点击左下方退出设计模式即可退出到正常页面。设计又分为两种样式：

- 样式 1：有 8 个小框可以修改大小、移动。
- 样式 2：周边没有小点的只能移动位置不能更改大小。



2.4 打开素材

素材中存放的是软件页面使用的图片、视频以及系统配置相关的文件。若想更改素材内容将要更改的内容复制放到文件夹中再将名字命名成对应的名称，把原来的文件删除。注：可以查看素材内容情况，谨慎修改。

打开素材方法：

- 方法 1：在桌面上会有软件的快捷方式，右击快捷方式选择打开文件所在位置就可以看到“素材”。
- 方法 2：直接打开软件安装是选的位置查找“素材”。

名称	修改日期	类型	大小
logs	2024/4/22 9:25	文件夹	
MonoBleedingEdge	2024/4/22 9:24	文件夹	
素材	2024/4/22 9:33	文件夹	
体感单人答题_Data	2024/4/22 9:25	文件夹	
1.png	2024/4/22 9:30	PNG 文件	4,218 KB
unins000.dat	2024/4/22 9:25	DAT 文件	22 KB
unins000.exe	2024/4/22 9:24	应用程序	772 KB
UnityCrashHandler64.exe	2024/4/20 17:50	应用程序	1,204 KB
UnityPlayer.dll	2024/4/20 17:50	应用程序扩展	28,782 KB
素材管理.exe	2022/12/8 17:39	应用程序	17 KB
体感单人答题.exe	2024/4/20 17:50	应用程序	639 KB

第3章 软件操作与使用

软件首也效果图。



进入答题页面。



回答错误反馈页。



回答正确反馈页。



答题结果。

未注册

最终成绩



40分

本次答题：10道

本次答对：2道

扫一扫，保存到手机

